

# Lè pwodwi KI Gen Mèk Yo kraze, kisa ou fè?

<h2>Devèsman Mèki?</h2>			
<b>MWEN pase 2 gwo kiyè<sup>1</sup></b>		<b>PLIS pase 2 gwo kiyè<sup>2</sup></b>	
<b>Rele Liy Dirèk Pwogram MassDEP sou Mèki nan 866-963-7287</b>	Fèmen HVAC <sup>3</sup> epi PA netwaye ak po vid, vakyòm, oswa bale.	Sa a se yon ijans anviwònman an, <b>Rele 911 or MassDEP 24/7 Liy dirèk nan ka devèsman 888- 304-1133</b>	Fèmen HVAC epi evakye lokal yo. PA eseye netwaye devèsman an.

<sup>1</sup> Lage vapè oswa ti kantite mèki pa konsidere kòm yon ijans. Sepandan, yo ta dwe netwaye imedyatman epi ak prekosyon. Liy dirèk nan 866-963-7287 se yon bwat vwa epi yon moun ap retounen apèl ou nan kèk jou ouvrab. Gade pi ba a pou plis enfòmasyon sou eliminasyon ak netwayaj.

<sup>2</sup> Si w sispek devèsman mèki a gen plis pase 2 gwo kiyè likid, rele 911 imedyatman. Liy dirèk MassDEP pou Devèsman nan 888-304-1133 se yon liy dirèk pou premye entèvenan yo epi li toujou disponib, lajounen kou lannwit.

<sup>3</sup> Sistèm chofaj, vantilasyon ak climatizasyon.

# Ki jan yo netwaye devèsman mèki ki mwens pase 2 gwo kiyè

## ENPÒTAN! Rele 911 pou devèsman mèki ki gen plis pase 2 gwo kiyè

Tanpri li tout etap yo nèt anvan ou kòmanse pwosesis netwayaj la. Gen kèk etap sèlman ki gen rapò ak netwayaj likid, epi yo make klèman kòm likid. Tout lòt etap yo ka itilize pou remedye a yon degajman vapè mèki.

1. Evakye chanm nan (ki gen ladan bêt yo) epi etenn HVAC a imedyatman.
2. Louvri tout fenèt ak pòt ki mennen deyò. Fèmen tout pòt ant pyès ki gen devèsman an ak rès kay la.
3. Likid : Chèche devèsman mèki likid ki ranvèse sou sifas di ki plat, fant, oswa krevas yo. Verifye soulye ak rad pou dekouvri kontaminasyon. Yo dwe jete tapi ak rad ki kontamine kòm dechè danjere epi yo pa ka lave ni netwaye. PA JANM mete pwodwi ki gen mèki nan fatra a oswa vide mèki likid nan tou rego yo.
4. PA JANM sèvi ak yon bale ni yon aspiratè pou netwaye likid mèki ki ranvèse a. Tout bagay ki antre an kontak ak mèki dwe eliminate kòm dechè danjere. Olye sa, kolekte anpil nan eleman sa yo ke posib pou netwaye:
  - a. **Rubber, nitrile or latex gloves - pa janm manyen mèki ak men ou**
  - b. **Sèvyèt papye** - alafwa sèk e mouye ak dlo
  - c. **Sachè fatra an plastik (de preferans gwo sak a fèmti zipe a)**- 2 oswa plis pou kolekte tout eleman ki kontamine, mete dat ak etikèt sou sak la ak mo "Universal Waste-Mercury Containing Device"
  - d. **Papier carton** - pou itilize kòm yon raklèt
  - e. **Flach** – pou klere sou pèl mèki likid
  - f. **Pipèt**- aspire pèl mèki likid
  - g. **Krèm pou bab ak yon ti penso** - pou ti pèl likid difisil pou jwenn
  - h. **tep ki ka kole** - pou ti moso vè
  - i. **Souf an poud (si ou vle)** - pou absòbe pèl ki twò piti pou wè epi anpeche mèki vaporize nan chanm nan. Ou ka pafwa jwenn souf an poud nan kenkayri
5. Mete gan. Pandan w gen gan, ranmase tout bagay ki kontamine ak mèki epi mete yo sou yon sèvyèt papye. Pliye sèvyèt papye a dousman pou bò byen file yo pa pike sachè plastik la.
6. Mete sèvyèt papye a ak eleman ki kontamine ak mèki a nan sachè plastik ki make a. Kenbe sak la a dispozisyon pou mèki ki ranvèse a ak materyèl yo itilize pou netwaye devèsman an. Lè netwayaj la fini, remèt li bay depatman sante oswa ponpye lokal ou a.
7. Itilize yon moso katon kolekte tout vè kase epi
  - a. **Likid**: Dousman rasable tout pèl mèki. Lè w itilize yon flach nan yon chanm nwa, ou ka wè pèl mèki briye. Verifye tout fant ak krevas nan etaj la epi verifye zòn ki pi lwen kote ou ta sispèk mèki te ka vwayaje.
8. **Likid**: Itilize yon pipèt pou aspire pèl mèki epi lage yo dousman sou yon sèvyèt papye mouye. Ou ta dwe mete tout mèki likid yo nan menm sachè a zip ki make a ak lòt bagay ki kontamine yo.
9. **Likid**: Krèm yo raze sou tèt yon ti penso ka itilize pou ranmase pi piti pèl yo. Ou dwe mete penso a tou nan sachè a zip ki make a apre w fin itilize.
10. Ou ka itilize riban adezif pou ranmase ti moso vè yo. Mete tout adezif la nan sachè a zip la.
11. **Likid**: Ou ka vide souf an poud nan zòn kote pwodwi ki gen mèki a te kraze. Li pral vire yon koulè diferan lè li an kontak ak mèki. Souf mele ak mèki, ki fè li pi fasil pou netwaye. Ou ka pafwa jwenn li achte nan kenkayri. Pa respire poud lan epi evite mete l sou rad ou.

12. Lè w fin ranpli etap netwayaj ki endike anwo yo, retire gan w ak anpil atansyon epi mete yo nan sak la epi fèmen sak la zipe l. Mete sak sa a nan yon lòt sachè plastik ki gen menm gwo sè oswa ki pi gwo.
13. Vantile chanm kote mèki a repann nan epi fèmen HVAC a pou 24 èdtan. Pa kite moun ni bét kay antre nan chanm nan pandan 24 èdtan. Likid mèki ka vaporize epi moun ak bét yo ka respire. Si ou sispèk ke ou ta ka gen anpwazònman mèki, kontakte pwofesyonèl medikal ou pou yon tès san.
14. Si mèki te touche po w, soulye, oswa rad, rete toujou epi fè yon moun pote yon sachè fatra plastik ak sèvyèt papye mouye. Siye tou pèl mèki vizib ak sèvyèt papye mouye yo epi mete sèvyèt ki kontamine yo nan sak fatra a. Retire soulye ak rad ki kontamine epi mete yo nan yon sak fatra. Sele sak sa a epi mete l nan yon dezyèm sak fatra plastik.
15. Mete tout materyèl yo itilize nan netwayaj la, tankou gan, rad, ak soulye ki te vin an kontak ak mèki likid la, nan yon sak fatra. Mete sachè a fèmti zipe yo ki gen mèki ak lòt objè nan sak fatra a. Fèmen e sele sak fatra a epi mete l yon kote ki an sekirite deyò lakay ou. Mete etikèt sou sak la jan depatman sante lokal ou oswa depatman ponpye mande l.
16. Kontakte meri w la pou w konnen ki kote ou ka jete sak objè ki kontamine ak mèki.

*Pou jwenn plis enfòmasyon sou eliminasyon pwodwi ajoute yo mèki, kontakte Komisyon Sante lokal ou a oswa Depatman Ponpye. Pifò Evènman ki lye ak Fatra Danjere nan Kay yo pral kolekte pwodwi kase yo ajoute mèki.*